


Créer un nouveau point de vente

Une filière de vente peut comporter plusieurs points de vente (caisses, ticketshops, etc.). Chaque point de vente va être associé à un poste physique et va être utilisé par un opérateur.


Les modes de règlements (espèces, cartes de crédit, etc.) doivent être définis pour chaque point de vente.

Le poste physique correspond à la machine utilisée par l'opérateur. Elle doit être identifiée par SecuTix et va matérialiser le point de vente.

Le matériel physique (imprimante à billets, imprimante à badge, etc.) doit être associé au poste physique.



Etape 1 - Création d'un poste physique



Détection du poste physique :

- La détection du poste permet l'identification par SecuTix de la machine utilisée. Elle doit impérativement être réalisée depuis le poste en question.
- C'est cette machine qui permettra de matérialiser le point de vente.
- La détection du poste est automatique (bouton Détecter Poste).

Poste physique > STX_GRA

Général

Matériel

Ordre du matériel

Ecran

Imprimante à badges

Imprimante à billets

Imprimante à BVR

Imprimante à documents

Imprimante à RAR

Identifiant tech. 397284207

Nom interne * FR STX_GRA

EN

Code * STX_GRA

Identifiant poste * e22ebd9a2052

DÉTECTER POSTE

Numéro monétique

Numéro caisse déconnectée

Site Sélectionner...

Omettre les menus externes

Points de vente Guichet - Test > STX_GRA (En activé)

Statut Visible

Définition du matériel associé

Poste physique > STX_GRA

Général

Matériel

Ordre du matériel

Ecran

Imprimante à badges

Imprimante à billets

Imprimante à BVR

Imprimante à documents

Imprimante à RAR

Type Tous

Statut visible

+ NOUVEAU - SUPPRIMER - MASQUER - DUPLIQUER

NOI INTERNE	CODE	PORTANOM	TYPE	SOUS-TYPE	MATÉRIEL
Badge	Badge	Evolve Primacy	Imprimante	A badge	Imprimante Badge Ev...
BOCA	BOCA	BOCA	Imprimante	A billet	BOCA Standard (DT...
DOC	DOC	PDFCreator	Imprimante	De bureau	Imprimante DOC

Matériel : STX_GRA > Nouveau

Type * Imprimante

Sous-type * A billet

Matériel * BOCA Borne (DT208KQ)

BOCA Standard (DT275)

SUIVANT ANNULER

Matériel : STX_GRA > BOCA

Nom interne * FR BOCA

EN

Code * BOCA

Type Imprimante

Sous-type BOCA Standard (DT275)

Matériel BOCA

Nom logique * BOCA

Format de billet * Après chaque billet

Bac * Visible

Découpe * Visible

Statut Visible

Matériel : STX_GRA > DOC

Nom interne * FR DOC

EN

Code * DOC

Type Imprimante

Sous-type De bureau

Matériel PDFCreator

Nom logique * PDFCreator

Format de billet * Visible

Statut Visible

Matériel : STX_GRA > Badge

Nom interne * FR Badge

EN

Code * Badge

Type Imprimante


Sous-type A badge

Matériel Imprimante Badge Evolve

Nom logique * Evolve Primacy


Format de billet * Badges

Statut Visible




Le nom logique doit correspondre au nom réel du périphérique, tel qu'il est reconnu par l'ordinateur en question.
 Pour une imprimante en réseau, il faut utiliser le format \\nom_du_serveur\nom_de_l'imprimante, par exemple \\sysprintls.mondomaine.local\pr-flo-22 pour l'imprimante pr-flo-22 connectée au serveur d'impression sysprintls.mondomaine.local
 Les autres noms sont modifiables à souhait.



Association du matériel physique



Etape 2 - Choix de la filière de vente



Etape 3 - Création du point de vente



L'ordre choisi au niveau du point de vente pour les modes de règlements définit leur affichage en caisse (pour ce point de vente).

Le nouveau point de vente peut désormais être activé.

Une déconnexion de SecuTix sera nécessaire afin que les changements soient pris en compte et que le contexte vente apparaisse désormais sur ce poste.

Si le contexte vente n'apparaît pas immédiatement :

- Vider les caches
- Attendre quelques minutes, puis recommencer la déconnexion - reconnexion